

# PCF出力ファイル設計書

## 版数

2026.02.25版

## ファイルレイアウト概要

### ファイル名

{PCF番号}.csv

### ファイル形式

CSV

### 区切り文字

半角カンマ

### ヘッダー

無し

### 囲い文字

"

### 改行コード

LF

### 文字コード

UTF-8 with BOM

### 表示順

AMが登録したファイルのレコード順が維持される。

## レイアウト詳細

### ヘッダー部

No	項目名	説明	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	レコード区分を出力する。	半角英字	1	レコード区分を設定する。'H':ヘッダレコード	
2	送信日付	当該PCFがプラットフォームに登録された日付を、西暦 (YYYYMMDD) 形式で出力する。	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦 AMがPCFファイルに登録した日付	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
3	送信時刻	当該PCFがプラットフォームに登録された時刻を、HHMMSS形式で出力する。	半角数字	6	HHMMSS AMがPCFファイルを登録した時刻	
4	AMコード	PCF登録を行ったAMユーザの「証券会社等標準コード」を出力する。	半角数字	5		
5	AM名称（日本語）	PCF登録を行ったAMユーザの「AM名称（日本語）」を出力する。	全角・半角	50		
6	AM名称（英語）	PCF登録を行ったAMユーザの「AM名称（英語）」を出力する。	全角・半角	50		
7	ユーザID	空白とする。	半角英数字	0	空白	空白とする
8	PCF番号	<p>プラットフォームにて付番したPCF番号を出力する。</p> <p>形式 は「PYMMDDX99999nnn」とする。 P：PCFを指す（固定値） YYMMDD：当該PCFがプラットフォームに登録された日付を設定する YYは西暦下二桁を指す X：設定のPCFの場合は"C"、交換のPCFの場合は"R"を設定する 99999：当該PCFのETF銘柄コードを設定する 証券コード協議会が定める銘柄コードを設定する ※「銘柄コード4桁+"0"」の5桁 nnn：PCF登録日/設定・交換の別/ETF銘柄コードの組合わせ毎に001より1つつカウントアップした値 ※P180125C13060001、P180125R13060001、P180125R13050001、P180125R13050002…のように、PCF登録日/設定・交換の別/ETF銘柄コードの組合せが同じ場合にのみ、001より1つつカウントアップする。</p>	半角英数字	16		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
9	登録時PCF名	ユーザーが付したPCF登録時のファイル名を出力する。	全角・半角	50	PCF登録時のファイル名を登録する。 ※文字数上限を50文字としているため、51文字以上のファイル名の場合は、51文字目以降を切り捨てた値を出力する。 ※ファイル拡張子もファイル名として含む。	
10	ETF銘柄コード	当該PCFが対象とするETFの「ETF銘柄コード」を出力する。	半角英数字	5		
11	ETF銘柄名称（日本語）	「ETF銘柄名称（日本語）」を出力する。	全角・半角	50		
12	ETF銘柄名称（英語）	「ETF銘柄名称（英語）」を出力する。	全角・半角	50		
13	設定交換区分	当該PCFに設定された「設定交換区分」を出力する。	半角数字	1	設定・交換の別を設定する。 1：設定 2：交換	
14	ファンドコード	空白とする。	半角英数字	0	空白	空白とする
15	1ユニット概算口数	当該PCFに設定された「1ユニット概算口数」を出力する。	半角数字	15		
16	バスケット名称	当該PCFに設定された「バスケット名称」を出力する。	全角・半角	50		
17	有効期間（From）	当該PCFに設定された「有効期間（From）」を出力する。	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
18	有効期間（to）	当該PCFに設定された「有効期間（to）」を出力する。 ※空白の場合は、無期限の扱いとなる。	半角数字	8	YYYYMMDD ※YYYYは西暦	
19	任意入力項目名称1	当該PCFに設定された「任意入力項目名称1」を出力する。	全角・半角	50		
20	任意入力項目内容1	当該PCFに設定された「任意入力項目内容1」を出力する。	全角・半角	50		
21	任意入力項目名称2	当該PCFに設定された「任意入力項目名称2」を出力する。	全角・半角	50		
22	任意入力項目内容2	当該PCFに設定された「任意入力項目内容2」を出力する。	全角・半角	50		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
23	任意入力項目名称3	当該PCFに設定された「任意入力項目名称3」を出力する。	全角・半角	50		
24	任意入力項目内容3	当該PCFに設定された「任意入力項目内容3」を出力する。	全角・半角	50		
25	任意入力項目名称4	当該PCFに設定された「任意入力項目名称4」を出力する。	全角・半角	50		
26	任意入力項目内容4	当該PCFに設定された「任意入力項目内容4」を出力する。	全角・半角	50		
27	任意入力項目名称5	当該PCFに設定された「任意入力項目名称5」を出力する。	全角・半角	50		
28	任意入力項目内容5	当該PCFに設定された「任意入力項目内容5」を出力する。	全角・半角	50		
29	備考	当該PCFに設定された「備考」を出力する。	全角・半角	50 0		

## データ部

No	項目名	説明	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	レコード区分を出力する。	半角英字	1	レコード区分を設定する。 'D': データレコード	
2	銘柄コード	当該PCFに設定された「銘柄コード」を出力する。	半角英数字	5		
3	ISINコード	当該PCFに設定された「ISINコード」を出力する。	半角英数字	12		
4	銘柄名称	当該PCFに設定された「銘柄名称」を出力する。	全角・半角	50		
5	金銭受付対象銘柄区分	当該PCFに設定された「金銭受付対象銘柄区分」を出力する。	半角数字	1	当該銘柄が金銭受付対象銘柄の場合に設定する。 0: 金銭受付対象外 1: 金銭受付対象	
6	株式数	当該PCFに設定された「株式数」を出力する。	半角数字	15		
7	個別銘柄任意入力項目	当該PCFに設定された「個別銘柄任意入力項目」を出力する。	全角・半角	30		

## フッター部

No	項目名	説明	データ形式	桁数	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	レコード区分を出力する。	半角英字	1	レコード区分を設定する。 'F':フッターレコード	
2	データレコード数	当該PCFに設定された「データレコード数」を出力する。	半角数字	10		